

## Arbetsordning vid steril såromläggning

---

### Hitta i dokumentet

[Om en person gör omläggningen själv](#)  
[När två personer gör omläggningen](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

Så länge agrafferna/suturerna sitter kvar så ska steril omläggning göras om patienten vårdas på sjukhus eller särskilt boende.

Vid förstärkning ska detta ske **innan** läckage uppstått.

### Om en person gör omläggningen själv

- 1 tillämpa basala hygienrutiner
- 2 Sprita händerna
- 3 Ta på skyddsförkläde
- 4 Sprita arbetsytan
- 5 Öppna det sterila materialet på arbetsbordet: sterila handskar, förband, kompresser och låt det ligga kvar i sin förpackning
- 6 Ta på osterila handskar
- 7 Ta bort förbandet försiktigt för att skydda huden och agrafferna/suturerna
- 8 Sprita händerna och låt dem torka
- 9 Ta på sterila handskar
- 10 Torka ev. såret med sterila kompresser inifrån och ut
- 11 Applicera det nya förbandet, om två förband används, börja med det nedersta, lägg dem omlott.

Arbetsordningen fungerar då det är ett relativt torrt förband.

Tänk på att ha såret blottat så kort tid som möjligt. Ta med extra material om något blir osterilt

## När två personer gör omläggningen

Gör i ordning patienten tillsammans före omläggningen. Lägg skydd i sängen, lägg patienten på ett sätt som minimerar läckaget

### Ren person

- 1 Tillämpa basala hygienrutiner
- 2 Sprita händerna
- 3 Ta på skyddsförkläde
- 4 Sprita arbetsytan
- 5 Ta på osterila handskar
- 6 Öppna det sterila materialet som ska användas, ges till steril person

### Steril person

- 1 Sprita händerna och låt torka
- 2 Ta på sterila handskar
- 3 Ta emot det öppnade sterila materialet

### Ren person

Ta bort förbandet försiktigt för att skydda huden och agraferna/suturena

### Steril person

Täcker op-såret med sterila kompresser

### Ren person

- Torka rent utanför op-området
- Samtidigt som steril person skyddar op-såret med sterila kompresser
- Applicera det nya förbandet

## Uppdaterat från föregående version

Utgåva 1.